

Windows システムフォントの変更方法手順書


※本書は Windows10 を対象にしたシステムフォント変更方法の手順書です。
TFX の GUI が文字化けする不具合は本手順を実行することで解決致します。

- ① タスクバーの 『Web と Windows を検索』 の所へ 『regedit』 とタイプして、レジストリエディタを起動して下さい。



② レジストリエディタのウインドウ内左側に表示されるツリーから以下の場所を探してください

⇒HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥WindowsNT
¥CurrantVersion¥Fonts




レジストリ エディター

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ヘルプ(H)

The screenshot shows the Windows Registry Editor interface. The left pane displays a tree view of the registry. The path is expanded to 'Windows NT > CurrentVersion > Fonts'. The 'Fonts' key is highlighted with a red box. The right pane shows a list of font names under the heading '名前'. The list includes various fonts such as Maiandra GD, Malgun Gothic, Matura MT Script Capitals, Meiryo, Microsoft Himalaya, Microsoft JhengHei, Microsoft New Tai Lue, Microsoft PhagsPa, Microsoft Sans Serif, Microsoft Tai Le, Microsoft Uighur, Microsoft YaHei, Microsoft YaHei Bold, Microsoft YaHei Light, Microsoft Yi Baiti, MingLiU-ExtB, Mistral, Modern, Modern No. 20, Mongolian Baiti, Monotype Corsiva, MS Gothic, MS Mincho, MS Outlook, MS Reference Sans Serif, MS Reference Specialty, and MS Sans Serif.

名前
ab Maiandra GD (TrueType)
ab Malgun Gothic (TrueType)
ab Malgun Gothic Bold (TrueType)
ab Malgun Gothic SemiLight (TrueType)
ab Matura MT Script Capitals
ab Meiryo & Meiryo Italic 8
ab Meiryo Bold & Meiryo Bold Italic
ab Microsoft Himalaya (TrueType)
ab Microsoft JhengHei & Microsoft JhengHei Bold
ab Microsoft JhengHei Light & Microsoft JhengHei Regular
ab Microsoft New Tai Lue (Traditional Chinese)
ab Microsoft New Tai Lue Bold (Traditional Chinese)
ab Microsoft PhagsPa (TrueType)
ab Microsoft PhagsPa Bold (TrueType)
ab Microsoft Sans Serif (TrueType)
ab Microsoft Tai Le (TrueType)
ab Microsoft Tai Le Bold (TrueType)
ab Microsoft Uighur (TrueType)
ab Microsoft Uighur Bold (TrueType)
ab Microsoft YaHei & Microsoft YaHei Bold
ab Microsoft YaHei Bold & Microsoft YaHei Regular
ab Microsoft YaHei Light & Microsoft YaHei Regular
ab Microsoft Yi Baiti (TrueType)
ab MingLiU-ExtB & PMingLiU
ab Mistral (TrueType)
ab Modern (All resolutions)
ab Modern No. 20 (TrueType)
ab Mongolian Baiti (TrueType)
ab Monotype Corsiva (TrueType)
ab MS Gothic & MS UI Gothic
ab MS Mincho & MS PMincho
ab MS Outlook (TrueType)
ab MS Reference Sans Serif
ab MS Reference Specialty (TrueType)
ab MS Sans Serif 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 36

- ③ ウィンドウ内右側にインストール済のフォント群が表示されますので、
MS ゴシック & MS Pゴシック & MS UI Gothic(TrueType)
を選択し、フォントの値を「msgothic_0.ttc → msgothic.ttc」へ変更してください
値の変更はキーをダブルクリックか、右クリック→「修正」を選ぶことで変更できます。



- ④ 変更したらレジストリエディタを閉じて、Windows を再起動してください。
- ⑤ 再起動後、TFX-Artist を立ち上げ、文字化けが解消されている事を確認して下さい。

Windows システムフォント変更手順は以上になります。