






## TrueImage を使用したバックアップ&リカバリー方法

### TrueImage の起動





	<p>事前準備</p> <p>エクスプローラー上で TrueImage の DVD かブータブルメディアが認識されていることを確認してください。</p>
	<p>①Shift キーを押しながら Windows を再起動してください。</p>
 <p>The screenshot shows the Windows recovery environment. It is divided into three main sections:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>オプションの選択 (Option Selection):</b> This section has a blue background and contains three main options: '続行' (Continue) with a right arrow icon, 'デバイスの使用' (Use device) with a USB icon, and 'トラブルシューティング' (Troubleshooting) with a wrench and screwdriver icon. A power button icon is also present with the text 'PC の電源を切る' (Turn off PC power).</li><li><b>トラブルシューティング (Troubleshooting):</b> This section has a blue background and features a circular arrow icon with the text 'この PC を初期状態に戻す' (Return this PC to its original state). Below this is a sub-section '詳細オプション' (Advanced options) with a list icon.</li><li><b>詳細オプション (Advanced options):</b> This section has a blue background and lists several options: 'スタートアップ修復' (Startup repair), '更新プログラムのアンインストール' (Uninstall updates), 'スタートアップ設定' (Startup settings), 'UEFI ファームウェアの設定' (UEFI firmware settings), 'コマンド プロンプト' (Command prompt), and 'システムの復元' (System restore). At the bottom, it says 'その他の修復オプションを表示' (Show other recovery options).</li></ul>	<p>②【オプションの選択】の画面にて、【トラブルシューティング】&gt;【詳細設定】&gt;【UEFI ファームウェアの設定】を選択してください。</p> <p>再起動が開始されます。</p>

## TrueImage を使用したバックアップ&リカバリー方法


 <p>A screenshot of a BIOS boot menu. The options are: Continue Boot, System Information (F1), System Diagnostics (F2), <b>Boot Menu (F9)</b> (highlighted in blue), BIOS Setup (F10), System Restore (F11), Select Language, View BIOS Event Log, and Update System BIOS.</p>	<p>③HP の BIOS 画面が表示されましたら、<b>【boot menu】</b>を選択          (※①②にて BIOS 画面が起動しない場合 Windows を再起動後、HP のロゴが出ているタイミングで F9 を押下。画面左下に<b>【Entering boot menu】</b>と表示されていれば④にお進みいただけます。)</p>
 <p>A screenshot of a UEFI boot menu. The options are: UEFI - Windows Boot Manager, UEFI - Windows Boot Manager, UEFI - WDC WD1003FZEX-00K3CA0, <b>UEFI - GH PicoSNAP 070144E6DFB2FA34</b> (highlighted in blue), UEFI - DVD/CDROM, and Boot from file.</p>	<p>④<b>【boot menu】</b>にて UEFI モードの DVD か ブータブルメディアを選択。AcronisTrueImage が起動します。          (PicoSNAP というメディアがブータブルメディアなので 選択)</p>
 <p>A screenshot of a UEFI loader screen. The text reads: "Starting UEFI Loader (x64) (v.1.1.42) ... Select an item by using the keyboard: 1. Acronis True Image (64-bit) 2. Acronis System Report (64-bit) c. Continue booting".</p>	<p>⑤画面左上に左画像の表示がされましたら「1」キーを押してください。          ※こちらは表示されない場合もございます。表示されない場合は TrueImage が起動するまでお待ちください。</p>
 <p>A screenshot of the Acronis True Image 2017 software interface. The window title is "Acronis True Image 2017". The main area shows "Acronis True Image へようこそ" and "実行する処理を選択してください。" with two options: "バックアップ" (Backup) and "復元する" (Restore). The left sidebar has buttons for "ホーム", "バックアップ", "復元", "ログ", and "ツールとユーティリティ".</p>	<p>左画像のような画面が表示されましたら起動完了となります。</p>

# TrueImageを使用したバックアップ&リカバリ方法

## バックアップ手順





	<p>①バックアップの【ディスク】を選択。</p>
	<p>バックアップをとるディスクを選択します。 (ディスク全体を選択してください)</p>
	<p>参照からバックアップファイルを作成する場所、バックアップファイル名を決定してください。 (納品時には Data ドライブ内 recovery フォルダにバックアップを取っております。)</p>
	<p>概要画面に遷移したら、画面下の【オプション】を選択してください。</p>

## TrueImage を使用したバックアップ&リカバリー方法

	<p>バックアップの種類を【完全】を選択して実行してください。 バックアップが開始されます。</p>
	<p>バックアップ完了後後、右上の「×」を押下することで TrueImage を終了します。</p>

## TrueImageを使用したバックアップ&リカバリー方法



### リカバリー手順

	<p>復元するの【ディスク】を選択</p>
	<p>参照から復元するバックアップファイルを選択してください。</p>
	<p>【ディスクまたはパーティション全体を復元する】を選択し次へ。</p>
	<p>復元する項目はディスク内すべてを選択してください。</p>

## TrueImage を使用したバックアップ&リカバリー方法



パーティションの復元先を選択します。  
(※Data ドライブを指定しないでください。)



復元先ディスクを選択してください。  
※900GB 以上のディスクは「recovery フォルダ」がある  
Data ドライブなので選択しないでください。



概要に問題なければ実行してください。

復元完了後、右上「×」で TrueImage を終了してください。